

Windows Mail - E-Mail-Konto einrichten


Wir zeigen Ihnen in dieser Anleitung, wie Sie Ihr E-Mail-Konto in Microsoft Windows Mail ein E-Mail-Konto einrichten (Empfang per IMAP/POP, Versand per SMTP).

Für die Einrichtung benötigen Sie die Zugangsdaten für Ihr sowie den zugehörigen E-Mail-Server: **r11.hallo.cloud**

Schritt 1: Mail Einrichtungsassistenten starten

Starten Sie Windows Mail.

Wählen Sie nun unter **Konten verwalten** den Punkt **Konto hinzufügen** aus.








Schritt 2: Kontotyp auswählen


Klicken Sie nun auf den Menüpunkt **Erweitertes Setup**.

Dieser Menüpunkt befindet sich ganz unten, daher müssen Sie ggf. herunterscrollen.

Konto hinzufügen ×

Konto auswählen

-  Exchange
Exchange, Office 365
-  Google
-  Yahoo!
-  iCloud
-  Anderes Konto
POP, IMAP

 **Erweitertes Setup**

Schließen

Schritt 3: Kontoeinstellungen

Wählen Sie nun **Internet-E-Mail** aus. Bitte danach weiter **herunterscrollen**, um die weiteren Eingabefelder eintragen zu können.

Konto hinzufügen ✕


Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse

Benutzername

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort

Kontoname

Schritt 4: Posteingang einstellen

Jetzt geben Sie unter **Kontoname** einen frei wählbaren Namen ein, unter dem dieses E-Mail Postfach in Windows Mail angezeigt wird.

Unter **Ihre Nachrichten mit diesem Namen senden** geben Sie Ihren Namen ein.

Dieser wird dann beim Versand von E-Mails dem E-Mail-Empfänger als Absendername angezeigt.

Als **Posteingangsserver** ist der Name des E-Mail Servers einzugeben: **r11.hallo.cloud**

Als **Kontotyp** wird IMAP4 ausgewählt. Bitte auch jetzt weiter **herunterscrollen**.

Konto hinzufügen



Internet-E-Mail-Konto

Kontoname

Mein Postfachname

Ihre Nachrichten mit diesem Namen senden

Vorname Nachname

Posteingangsserver

r11.hallo.cloud

Kontotyp

IMAP4



Abbrechen

Anmelden

Schritt 5: Postausgang einstellen

Geben Sie als **Postausgangsserver** wieder den gleichen Namen wie zuvor beim Posteingangsserver ein: : **r11.hallo.cloud**

Bitte achten Sie außerdem darauf, dass die drei Checkboxen **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung** sowie **Benutzername und Kennwort auch zum Senden von E-Mails verwenden** und **SSL für eingehende E-Mails erforderlich** aktiviert sind.

Klicken Sie danach auf **Anmelden**.

Konto hinzufügen ✕

Internet-E-Mail-Konto

Kontotyp

IMAP4 ▾

Postausgangsserver (SMTP)

r11.hallo.cloud ✕

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Abbrechen Anmelden

Schritt 6: Einrichtung beendet

Die Einrichtung ist hiermit abgeschlossen.

Das E-Mail Postfach wird nun in Windows Mail angezeigt.

